


Vitis installation

前言:

本來有嘗試使用ububtu 20.04 安裝 vitis 2022.1 但堅持數天嘗試仍失敗告終 故退而求其次使用2020.1 ...,以下資訊皆為Daxtin於2023/11/21驗證可行,附上虛擬機硬體配置



如果windows電腦硬碟足夠(200G),也可以嘗試直接安裝在電腦中(丁慧慈學姊組可順利使用)

正文:

1. 下載VMware workstation

https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html workstation 17 pro

金鑰: https://gist.github.com/PurpleVibe32/30a802c3c8ec902e1487024cdea26251

2. 下載ubuntu 18.04

Index of /releases/18.04.5 (ubuntu.com)

ubuntu18.04.4 版本很重要不要選錯,也可以直接從下方檔案下載

ubuntu-18.04.3-server-s390x.template	2019-08-05 18:49 134M
ubuntu-18.04.4-desktop-amd64.iso	2020-02-03 18:40 2.0G
ubuntu-18.04.4-desktop-amd64.iso.torrent	2020-02-12 13:41 80K

ubuntu-18.04.4-desktop-amd64.iso

3. 創建虛擬機


打開VMware介面,點擊




選擇Typical

Typical (recommended)
Create a Workstation 16.2.x virtual machine in a few easy steps.


選擇Install (.iso),並且指定剛下載好的Ubuntu檔



輸入使用者名字以及帳號密碼(自訂,密碼都數字也可以)




輸入虛擬機名字,並且將虛擬機設置在大的硬碟槽(**最好大於200GB**)(實際裝完約135GB)



分割空間給此虛擬機(建議200GB,最少150GB),並分割多文件



完成!



漫長的等待ing...




4. 下載Vitis

登入剛剛創好的帳號

登入成功,可以看見桌面了!




如果有遇到要你升級的視窗時,請先點擊不要升級(有可能會讓版本跑掉)




回到windows系統下載vitis 的linux下載檔

 $\underline{https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vitis/archive-\underline{vitis.html}}$

點選2020.1



下載Linux版本的下載檔



Xilinx Unified 2020.1 0602 1208 Lin64.bin

接著就輸入你的xilinx帳號資料(詳情見DSD課程的Vivado下載教學)

1_VIVADO_Install_and_Simulation-v2.pdf



將下載檔拖曳至虛擬機的桌面



點擊左下的Show application,再打開Terminal



—先來安裝必要的安裝包,不然可能安裝失敗—

```
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install libgl1-mesa-glx
sudo apt-get install libgl1-mesa-dri
sudo apt-get install libgl1-mesa-dev
sudo add-apt-repository --remove ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt install net-tools
sudo apt-get install -y unzip
sudo apt install gcc
sudo apt install g++
sudo apt install python
```

—上述安裝完成後,重啟虛擬機—

如果安裝失敗,可能會是網路連線DNS的問題

可參考: https://itslinuxfoss.com/fix-temporary-failure-resolving-archive-ubuntu-com-error/


- —接下來開始安裝—
 - 輸入以下指令:
- cd / (移動到根目錄)
- sudo mkdir tools (以管理員身分創建tools資料夾於當前目錄)
- sudo chown 帳號 /tools (以管理員身分將tools的權限改成自己)
- Is (顯示當前目錄內容,請確認是否有tools)
- cd home/帳號/Desktop/ (移動到桌面)
- ./ Xilinx_Unified_2020.1_0602_1208_Lin64.bin (開啟下載檔)

```
Activities ☑ Terminal ▼
                                         Thu 23:35
                                                                        A ● ① ▼
                                 bb232399@ubuntu: ~/Desktop
      File Edit View Search Terminal Help
      bb232399@ubuntu:~$ cd /
      bb232399@ubuntu:/$ sudo mkdir tools
      bb232399@ubuntu:/$ sudo chown bb232399 /tools
      [sudo] password for bb232399:
      bb232399@ubuntu:/$ ls
      bin
            etc
                            lib
                                                   swapfile usr
                                       mnt
                                             run
     boot
            home
                            lib64
                                       opt
                                                            var
                                             sbin
      cdrom initrd.img
                            lost+found proc snap
                                                            vmlinuz
            initrd.img.old media
                                       root srv
                                                   tools
                                                            vmlinuz.old
      bb232399@ubuntu:/$ cd home/bb232399/Desktop/
      bb232399@ubuntu:~/Desktop$ ./Xilinx Unified 2020.1 0602 1208 Lin64.bin
```

開啟安裝介面,遇到這個更新請按Continue



輸入Xilinx的帳號密碼後按下一步




全都同意之後下一步




選擇Vitis之後下一步



使用默認的設置,只需按下一步



確認之後按下一步,會跳出創建Xilinx資料夾的視窗,按Yes




如果到這一步遇到權限問題,可以參考這一篇

 $\underline{https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006hpSHaSAM/cannot-write-to-toolsxilinx-20202-installer-on-ubuntu-2004?language=en_US$

ps: 如果想要速度快一些可以再preference處調整效能分配(正常模式大概一個晚上就能安裝完成

點擊Install之後開始安裝



因為安裝時間超長,如果擔心螢幕進入保護程序,可以去更改待機時間

1. 修改屏幕保护程序設定:

- 1. 打開「設定」應用程式。您可以在左上角的「應用程式」搜索框中輸入「設定」·然後選擇相應的應用程式。
- 2. 在設定中·選擇「能源」選項。
- 3. 在「屏幕」選項卡下·您可以看到「屏幕保護程序」的相關設定。調整「啟用屏幕保護程序」的選項以 及相應的等待時間。

2. 修改能源設定:

- 1. 在「設定」中,仍然選擇「能源」選項。
- 2. 在「節能」選項卡下,您可以找到「待機」選項。調整「待機」的相應時間。

PS 如果安裝過程中發生一些問題,是有延續上次進度裝的

如果虛擬機不當關閉且嘗試打開時出現錯誤可以嘗試下面這篇,重製開機鎖:

https://blog.goodjack.tw/2015/05/vmware-this-virtual-machine-appears-to-be-in-use.html

附錄:

【环境搭建】WSL2安装Vivado、Vitis、Petalinux教程

https://www.veryxs.com/index.php/archives/104/

手把手教你在Windows下用WSL运行Vitis/Vivado/Petalinux

https://xilinx.eetrend.com/content/2022/100557428.html

Vitis 安装及环境配置

https://blog.csdn.net/weixin 44304451/article/details/116783387

vivado on external drive

https://www.reddit.com/r/FPGA/comments/11ias4u/vivado on an external drive/

如果想要在擴充虛擬機的空間可以用gparted圖形化介面調整記憶體配置

sudo apt update

sudo apt install gparted

如果安裝過程中有一些安裝包出現錯誤,可以使用 aptitude 查看安裝包的情況

(在上述步驟中,或許在安裝必要的安裝包時會出現一些error,也未必需要處理仍有機會成功安裝)

sudo apt update

sudo apt install aptitude